

neulosista



LUMME

Silkisen yllinen huppukauluri on ihana savolainen lämmittäjä. Etelä-Savon maakuntakukka lumme inspiroi tämän Pirtin Kehräämön yhteistyön suunnitteluun.

NEULETIHEYS

10 x 10 cm = 17 s ja 25 krs sileää neuletta 3,5 mm puikoilla.

Lankana Pirtin Kehräämön Villanka Villasilkkilanka. 100 g = n. 270 m, 180 tex x 2 karstalanka.

TARVIKKEET

Pyöröpuikko 60 cm 3,5 mm.
Silmukkamerkkejä, neulontakaapelia, mittanauha, parsinneula.

KOKO

Aikuisten

VÄRIT JA MENEKKI

A: Vaaleanharmaa 1 vyyhti = 100 g = 270 m

B: Kuvioväri 1 vyyhti = 50 g = 135 m


TYÖOHJE

Hupun etureuna neulotaan pyörönä, ja kasvoja kehystävä päärmereuna kiinnitetään neulomalla tai lopuksi ommellen. Kerroksen vaihtumiskohta on keskellä leuan alla. Hupussa on päälakea tiimalasikavennus, joka neulotaan tasona ohjeen mukaan.

HUPPU

Luo kuviovärillä B 110 s 3,5 mm pyöröpuikolle. Yhdistä pyöröksi, lisää silmukkamerkki kerroksen vaihtumiskohtaan (=keskietu) ja neulo **Kaavio 1** mukaan. Kaavion jälkeen päättelä kuviovärin langanpääät nurjalle puolelle, käännä hupun etureuna kaksinkerroin. Poimi silmukat aloitusreunasta ja neulo yhteen puikoilla olevien silmukoiden kanssa. Vaihtoehtoisesti voit kiinnittää reunan lopuksi ommellen. Jatka värillä A sileää neuletta 1 krs, jonka jälkeen aloita tiimalasikavennus päälakea varten.

KAAVIO 1. Hupun päntien kavennukset ja kuvio



↙ = yhteenneulomiskavennus, 2 o yhteen

U = Lisäys silmukoiden välisestä langasta kiertäen eli takareunasta neulomalla

□ = Tyhjä, silmukka kavennettu pois

■ = Nurja silmukka

TIIMALASIKAVENNUS

Neulo oikein kerroksen 20 ensimmäistä silmukkaa, jonka jälkeen siirrä edelliset 40 s (kerroksen 20 viimeistä ja 20 ensimmäistä silmukkaa) apulangalle tai kaapelille odottamaan.

Lyhennetyt kerrokset:

Neulo pääläen 70 silmukkaa, käännä työ.

NP: Nosta 1 s nurin neulomatta silmukan takareunasta (puikkojen kärjet vastakkain, lanka työn edessä) ja vie lanka taakse kiristäen niin, että nostetun silmukan edellisen kerroksen silmukkalenkit nousevat puikolle silmukkapariksi. Neulo loput 69 s nurin. Käännä työ.

OP: Nosta kerroksen ensimmäinen silmukka nurin neulomatta silmukan takareunasta (puikkojen kärjet vastakkain) lanka työn edessä. Vie lanka oikean puikon päältä taakse ja kiristä, että puikolle muodostuu silmukkapari. Jatka sileän neulomista ja käänny takaisin juuri ennen kerroksen lopussa olevaa silmukkaparia.

Tee lyhennettyjä kerroksia molemmin puolin 20 kertaa, kunnes olet tehnyt viimeisen käännöksen ja sen jälkeen neulonut oikean puolen keskimmäiset 30 silmukkaa. Tämän jälkeen aloitetaan pidennetyt kerrokset.

Pidennetyt kerrokset:

NP: Nosta kerroksen alussa 1 s nurin neulomatta (silmukan takareunasta, lanka työn edessä. Vie lanka taakse neulottavaksi puikkojen välistä siten, ettei se muodosta enää silmukkaparia). Neulo 29 silmukkaa nurin sekä niiden lisäksi yksi silmukkapari nurin yhteen neuloen. Käännä työ.

OP: Nosta 1 s nurin neulomatta (silmukan takareunasta eli puikkojen kärjet vastakkain, lanka työn takana), jatka kunnes olet päässyt seuraavaan silmukkapariin, neulo se yhteen.

Toista pidennettyjä kerroksia, kunnes olet neulonut kaikki silmukkaparit ja puikolla on taas 70 silmukkaa.

HUPUN NISKAOSUUS

Ota apulangalle tai kaapelille jätetyt silmukat takaisin pyöröpuikolle ja neulo sileää neuletta keskietumerkkiin asti ja sen jälkeen vielä 1 kokonainen kerros sileää.

Aloita lyhennetyt kerrokset pääntien istuvuutta ja hupun niskaa varten:

Neulo sileää, kunnes jäljellä on 2 s ennen keskietumerkkiä. Käännä työ, tuo lanka työn eteen ja nosta ensimmäinen silmukka nurin neulomatta (puikkojen kärjet vastakkain). Vie lanka työn taakse oikean puikon päältä ja kiristä lankaa, jolloin edellisen krs:n silmukka nousee silmukkapariksi. Neulo nurin, kunnes jäljellä on 2 s ennen keskietumerkkiä. Käännä työ, tuo lanka eteen ja nosta ensimmäinen s neulomatta (puikkojen kärjet vastakkain). Nosta lanka taakse oikean puikon päältä, jolloin edellisen krs:n silmukka nousee silmukkapariksi. Jatka neulomista, kunnes jäljellä on 3 s ennen edellistä silmukkaparia (3+1). Jatka lyhennettyjä kerroksia 8 kertaa molemmin puolin, eli yhteensä 16 kertaa. Neulo 1 krs sileää neuletta vastaan tulevat silmukkaparit yhteen neuloen.

KAULAN RESORI JA KAULURI

Lyhennettyjen kerrosten jälkeen jatka 3,5 mm puikoilla ja neulo 1 krs sileää niin, että neulot silmukkaparit oikein yhteen.

Neulo *3 o, 2 o yhteen* toistaen väliä *-* koko kerroksen ajan. Puikolla on nyt 88 s.

Neulo 1 krs joustinneuletta (1 o, 1 n).

Aloita puolipatentti:

1.krs: *1 o, tee langankierto takautta ja nosta seuraava nurja silmukka takareunasta neulomatta. Toista *-* kerros loppuun.

2. krs: *1 o, neulo langankierto ja nurja silmukka nurin yhteen*. Toista *-* kerros loppuun.

Toista 1.-2.krs:ia, kunnes kaulan resorin korkeus on 6 cm. Lopeta puolipatentin tekeminen, kun olet neulonut 2. krs:n viimeiseksi.

Neulo kirjoneule **kaavion 2** mukaan.

