

Pesukonehuovutetut lapaset

Koko	M (L)
Tarvikkeet	noin 50 (75)g Pirtin Kehräämön karstalankaa 140 tex x 2 , sukkapuikot 4 (löyhä neulos huovuttuu pesukoneessa paremmin)
Mallineule	Sileä neule
Tiheys	10x10 cm sileää huovutettua neuletta = 20s ja 30krs
Neulominen	Luo 44 (48) silmukkaa pyöröneuleeksi neljälle puikolle. Neulo 3 oikein 1 nurin - joustinneuletta 22 (26) kerrosta. Neulo sitten sileää 15 (20) krs. Merkitse peukalon paikka neulomalla erivärisellä langalla, ensimmäiselle puikolle seuraavasti: neulo 1s työn langalla, sitten 8 (9) s erivärisellä langalla. Siirrä erivärisellä neulotut silmukat takaisin ensimmäiselle puikolle ja jatka neulomista 32 (37) krs. Aloita sitten kärkikavennukset. Kavenna joka kerroksella yhteensä 4 s, neuloen 2 s yhteen ensimmäisen ja kolmannen puikon alussa ja toisen ja neljännen puikon lopussa. Kun työssä on jäljellä 4s, vedä lanka silmukoiden läpi. Neulo toinen lapanen ensimmäisen peilikuvaksi.
Peukalo	Pura peukalon merkkilanka ja ota silmukat puikoille. Poimi lisäksi molemmista reunoista silmukoita lisää, yhteensä 18 (19) silmukkaa (jaa silmukat kolmelle puikolle). Neulo sitten 18 (21) krs ja aloita sen jälkeen kärkikavennukset. Neulo jokaisen puikon alussa 2 s yhteen joka kerroksella. Kun työssä on jäljellä 3 s, vedä lanka silmukoiden läpi.
Viimeistely	Päättele langat ja huovuta lapaset pesukoneessa, 40-60 asteen lämpötilassa.
Vanutus	Pesupussissa lapaset vanuttuvat vähemmän kuin vapaasti muun pyykin seassa ollessaan. Lyhyessä pesuohjelmassa lapaset huovuttuvat vähemmän kuin pitemmässä ohjelmassa. Pese koko ohjelma läpi. Muotoile lapaset vanutuksen jälkeen käteen sopivaksi. Halutessasi voit harjata lapasten pinnan pörröiseksi.
Hoito	Käsinpesu villalle tarkoitetulla pesuaineella 30 asteisessa vedessä, kuivatus vaakatasossa.
Tiedustelut	Pirtin Kehräämö Oy, puh. (010)6 173 030 kehraamo@pirtinkehraamo.fi

(kuvassa huovuttamaton ja huovutettu lapanen)

