

Pirtin peruspaita (lasten)

Malli	Pirtin Kehräämö Oy/Hanne Piirainen
Koko	100 (110)120(130)140(150)cm
Vartalon ympäryys	68(72)(76)80(84)88 cm
Lanka	Pirtin Kehräämön Villanka karstalanka 140x2 (100% suomalainen villa) 200(200)250(250)300(300)g
Puikot	Pyöröpuikot 40 ja 60cm nro 3, sukka puikot 2,5 ja 3
Neuletiheys	22cm x =10 x 10cm
Mallineule	sileä neule, joustinneule *2o 2n*, toista *-*



Resorit neulotaan joustinneuleena, muuten sileää neuletta: kaikki kierrokset oikein.

Kaikki kappaleet neulotaan suljettuna neuleena, alhaalta ylös.

Pusero aloitetaan helmasta, neulotaan kainaloihin saakka ja jätetään odottamaan. Seuraavaksi neulotaan hihat, jotka yhdistetään kainaloiden pääteltyjen silmukoiden kohdalta samalle pyöröpuikolle helman kanssa. Kaarrokke neulotaan yhtenäisenä, lopuksi ommellaan kainaloiden päätellyt silmukat.

Helma

Luo ohuemmille puikoille 148(160)168(180)188(200)s ja neulo joustinneuletta suljettuna neuleena ensin 1krs oikein ja 14krs joustinneuletta.

Vaihda työhön paksummat puikot ja neulo sileää neuletta suljettuna neuleena. Lisää ensimmäisellä kierroksella 2(0)2(0)2(0)s. Silmukoita puikoilla 150(160)170(180)190(200)s

Kun kappaleen korkeus on 26(28)30(32)34(36) cm, neulo seuraavasti: päätä kädentietä varten kerroksen alusta 3(4)4(5)5(6)s, neulo 69(72)77(80)85(88)s, päätä kädentietä varten 6(8)8(10)10(12) s, neulo 69(72)77(80)85(88)s ja päätä vielä seuraavan kerroksen alusta 3(4)4(5)5(6) s. Jätä s:t odottamaan yläosaa varten.

Hihojen alaosat

Luo ohuemmille sukka puikoille 32(32)36(36)38(38)s ja neulo joustinneuletta suljettuna neuleena ensin 1krs oikein ja 14krs joustinneuletta.

Vaihda työhön paksummat sukka puikot, neulo sileää neuletta suljettuna ja merkitse kerroksen vaihtumiskohta silmukkamerkillä.

Kun kappaleen korkeus on 4(5)7(6)8(9)cm, lisää kerroksen alussa ja lopussa 1 s (= neulo s etu- ja takareunasta oikein). Toista lisäykset joka 6. (6.)7.(7.)8.(8.) kierros vielä 9(11)11(13)14(15) kertaa = 52(56)60(64)66(68) s.

Kun hihan korkeus on 29(32)34(36)38(40) cm, päätä kerroksen alussa ja lopussa 1x3(4)4(5)5(6)s = 46(48)52(54)56(58)s. Jätä silmukat odottamaan yläosaa varten. Neulo toisen hihan alaosa samoin.

Puseron yläosa

Yhdistä odottamassa olevat s:t paksummalle pyöröpuikolle: neulo oikean puolen kerroksella takakappaleen 69(72)77(80)85(88) s,(sm) hihan 46(48)52(54)56(58)s,(sm) etukappaleen 69(72)77(80)85(88)s (sm) ja toisen hihan 46(48)52(54)56(58)s (sm)= 230(240)258(268)282(292)s.

Jatka neulomista suljettuna neuleena.

Kierroksen aloituskohta on aina takakappaleen alussa.

Raglankavennukset

Kavennus takakappaleen alussa, hihan alussa ja etukappaleen alussa: 1o, ylivetokavennus. Kavennus takakappaleen lopussa, hihan lopussa ja etukappaleen lopussa: 3s ennen silmukkamerkkiä 2o yhteen, 1o.

Kierroksen aloituskohta on takakappaleen alussa. neulo 1o, 2 s oikein yhteen, neulo kunnes takakappaleella jäljellä 3s, tee ylivetokavennus , 1o.

(Silmukkamerkki) Neulo hihan alussa 1 o, neulo 2 s oikein yhteen, neulo kunnes seuraavaa merkkiä edeltää 3 s, ylivetokavennus, 1 o (Silmukkamerkki).

Etukappaleella 1o, 2o yhteen, neulo kunnes seuraavaa merkkiä edeltää 3 s, ylivetokavennus, 1 o (Silmukkamerkki). Toisen hihan alussa 1 o, neulo 2 s oikein yhteen, neulo kunnes hihan silmukoita jäljellä 3 s,ylivetokavennus, 1 o (Silmukkamerkki).

Kavenna ensin joka toinen kierros 13(15)17(18)20(21) kertaa sekä takakappaleella, molemmissa hihoissa ja etukappaleella (kierroksella kaventuu aina 8s)

Silmukoita 128(120)122(124)122(124)

Kavenna sitten 6(4)4(4)4(4) kertaa joka kierros hihoissa ja samanaikaisesti 3(2)2(2)2(2) kertaa joka kierros etu- ja takakappaleella.

Silmukoita on nyt 96(96)98(100)98(100).

Takaosan korotus

Neulotaan tasona oikean puolen kierrokset oikein ja nurjan nurin. Lyhennettyjen kerrosten kääntymiskohdassa kiepauta Lanka puikon ympäri ja kiristä. Neulo kiepautettu Lanka yhteen viimeisen silmukan kanssa seuraavalla kierroksella, näin kääntymiskohtaan ei muodostu reikää.

Neulo takakappaleen keskelle ja laske kierrokset keskeltä alkaen. 5(5)5(5)10(10)s, käännä työ. Kiepauta lanka puikolle, käännä työ ja neulo takaisin keskikohtaan ja vielä 10s. Käännä työ, kiepauta lanka puikolle, neulo 19s, silmukka ja lankalenkki yhteen, 5s. Käännä työ. Kiepauta lankalenkki puikolle, neulo jälleen

edelliseen kääntymiskohdan jälkeen 5s, käännä työ. Toista neulomalla aina 5s lisää kunnes olet neulonut molempiin suuntiin 15(15)20(20)25(25)s.

Neulo vielä kokonainen kierros, lisää kierroksella 0(0)2(0)2(0)s ja vaihda samalla ohuempi pyöröpuikko.

Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena 9 krs. Päättele kauluksen silmukat isommilla puikoilla jotta kauluksesta ei tule liian kireää.



Ompele kainaloiden saumat kiinni. Päättele langanpäät. Höyrytä valmis paita tai vaihtoehtoisesti upota paita lämpimään veteen, anna olla hetken aikaa. Puristele varovasti käsissä ja lopuksi esim. pyyhkeen sisällä paidasta ylimääräiset vedet pois. Varo ettet venytä paitaa. Muotoile paita oikeaan muotoon ja anna kuivua tasossa. Höyrytys ja kastelu rauhoittavat ja tasoittavat neulepinnan.

